



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

IntraStat Einstellungen 3

Export-Pfad 3

Auskunftspflichtiger 3

Default Werte 4

IntraStat Einstellungen

IntraStat Daten	
Export-Pfad D:\FibuSchnittstelle\JTL2Datei\IntraStat\	
Auskunftspflichtiger	Default Werte
Bundesland des zuständigen Finanzamtes Baden-Württemberg	Default Taric []
Steuernummer 12345678901	Ursprungsregion []
Unterscheidungsnummer für Unternehmensteile 000	Verkehrszweig []
Beleg-Filter	
Belege mit dem folgendem Länderkürzel ignorieren: []	
KPMG Default Werte	
IncoTerms der Rechnung	geliefert benannter Ort (engl.: Delivered At Place) / vereinbarter Lieferort im Einfuhrland
IncoTerms der Gutschrift	other
IntraStat Transaction	Taxable acquisition (Flow = Arrival)
 Benötigen Sie Hilfe ?	

Export-Pfad

Tragen Sie hier bitte den Pfad ein, in dem die IntraStat Dateien abgelegt werden sollen.

Auskunftspflichtiger

- **Bundesland des zuständigen Finanzamtes**

Wählen Sie bitte hier das Bundesland Ihres zuständigen Finanzamtes aus, in dem das für die Veranlagung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat.

Die Schnittstelle trägt den entsprechenden 2-stelligen Schlüssel des Bundeslandes in die IntraStat Datei ein.

- **Steuernummer des Auskunftspflichtigen**

Steuernummer (aus der USt.-Vorankmeldung)

Anzugeben ist die Steuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) anzugeben hat. Sie ist linksbündig einzutragen.

Nichtnumerische Zeichen (/,\.) dürfen nicht verwendet werden.

Die Anzahl der Ziffern einer Steuernummer (UStVA) ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich:

10-stellig in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

11-stellig in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

In Zweifelsfällen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon +49 611 75 2865, -2741 konsultiert werden.

- **Unterscheidungsnummer für Unternehmensteile**

Anzugeben ist die 3-stellige, vom Statistischen Bundesamt zugeteilte Nummer zur Unterscheidung von getrennt zur Statistik meldenden Unternehmen innerhalb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bzw. von getrennt zur Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines Unternehmens. Ist keine Unterscheidungsnummer zugeteilt worden, ist 000 anzugeben.

Die Unterscheidungsnummer kann bei Bedarf unter der Telefonnummer +49 611 75 2741, -2846 beantragt werden.

Default Werte

- **Default Taric**

Die Taric sollte bei jedem Artikel hinterlegt werden. Falls Sie nur Artikel mit einer Taric Nummer verkaufen, können Sie diese Taric hier hinterlegen. Sie wird dann für alle Vorgänge benutzt, bei denen keine Taric im Artikel hinterlegt ist.

- **Ursprungsregion**

Die Ursprungsregion ist das Bundesland, in dem die Waren hergestellt, montiert, zusammengesetzt oder bearbeitet wurden. Anzugeben ist für Waren mit Ursprung in Deutschland die Ländernummer des Bundeslandes. Kann der Ursprung nicht ermittelt werden, ist die Ländernummer des Bundeslandes anzugeben, aus dem die Ware versandt oder andernfalls in den Handel gebracht wurde. Für Waren mit ausländischem Ursprung ist die Schlüssel-Nr. „99“ einzutragen.

Siehe das [aktuelle Länderverzeichnis](#)aktuelle Länderverzeichnis PDF Datei nicht barrierefrei, für die Außenhandelsstatistik.

- **Verkehrszweig**

Anzugeben ist das Beförderungsmittel an der deutschen Grenze nachfolgendem Schlüssel:

Seeverkehr	1
Eisenbahnverkehr	2
Straßenverkehr	3
Luftverkehr	4
Postsendungen*	5
Festinstallierte Transporteinrichtungen (zum Beispiel Transport in Rohrleitungen)	7
Binnenschifffahrt	8
Eigener Antrieb (Beförderungsmitteln, die mit eigener Kraft die Grenze des Erhebungsgebietes überschreiten)	9

* Sollte Ihnen bekannt sein, welches grenzüberschreitende Verkehrsmittel das Postunternehmen genutzt hat z. B. Luftverkehr („4“), geben Sie dies bei der Anmeldung an. Anmerkung: Zu den Postunternehmen werden auch private Paket- und Kurierdienste gezählt.

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=intrastat:setup&rev=1484911775>

Last update: **2017/01/20 12:29**

