



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Magento Einstellungen

Shop-URL

XML Pfad

Optionen des Belegexports

Magento Optionen

Probleme bei der Datenübertragung

NGINX Web Server

1

1

1

2

3

5

5



Magento Einstellungen

Shop-URL


- **Shop URL** \\In der DEMO-Version müssen Sie die URL ihres Shops eintragen. In der Standard und Premium Version ist die URL in ihrer Lizenz enthalten und braucht an dieser Stelle nicht verändert zu werden.
- **SubShopID**
in Multishop Systemen können Sie hiermit den Subshop auswählen, der ausgelesen werden soll.
- **UTF8 Kodierung**
Werden die Texte in Ihrem Shop mit dem UTF8 Zeichensatz gespeichert, müssen Sie diese Option aktivieren.
- **Nachkommastellen**
Um Rundungsfehler zu vermeiden, können Sie hier konfigurieren, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.
- **ShopURL testen**
Die Schnittstelle ruft hier in Ihrem Internet Explorer oder Firefox die Datei fibuexport.php auf. Damit können Sie einfach prüfen, ob die Datei in Ihrem Shop vorhanden ist.
Der Aufruf erfolgt ohne den gültigen „Safetykey“, d.h. die Antwort wird immer „ungültiger Safetykey“ sein.

In der Premium Version können Sie auch auf mit „htaccess“ geschützte Webseiten zugreifen. Hierzu müssen Sie den entsprechenden Benutzernamen und Passwort unter dem URL-Pfad eintragen. Falls der Zugang nicht eingeschränkt ist, bleiben diese Angabe leer.

XML Pfad

Die Schnittstelle exportiert die Daten aus Ihrem Web-Shop in Form einer oder mehreren XML-Dateien. Diese Dateien werden anschließend in das Datev-Postversand-Format konvertiert. Diese Dateien müssen auf ihrem Rechner zwischengespeichert werden. Diese Verzeichnisse werden beim ersten Start der Schnittstelle in Ihrem Benutzerverzeichnis

erzeugt und dann hier eingetragen. Sie können diese Pfade aber auch nachträglich ändern.




Optionen des Belegexports

Es gibt zwei Möglichkeiten die Belege auszulesen.


Letzte entity_id der Belege



Ihr Magento-Shop vergibt für die Rechnungen und Gutschriften eine fortlaufende Nummer. Diese wird in der Datenbank im Feld „entity_id“ gespeichert. Sie können die letzten Nummern Ihres Shops mit dem Button, der hinter den Nummer steht ermitteln. Drücken Sie diesen Button erscheint folgendes Fenster:



Durch Bestätigen mit Ja, wird diese Nummer in die Schnittstelle eingetragen.



Die Schnittstellen-Software geht jetzt davon aus, dass alle Rechnungen bis einschließlich der Nr. 3021 und alle Gutschriften bis einschließlich der Nr. 227 schon bei Ihrem Steuerberater erfasst wurden. Wird eine neue Rechnung im Shop erstellt, so erhält dieser die Nummer 3022. Dieser wird nun beim nächsten Export von der Schnittstelle exportiert.

Zeitraum



Sie können die Beleg auch über einen Zeitraum exportieren. Wählen Sie diese Option, können Sie den Zeitraum beim Belegexport angeben.




Personenkonto

Es ist nun möglich die Art und Weise des Vergleichs zu bestimmen:

Wird die Option „gleich“ ausgewählt, müssen beide Texte gleich sein. Wählen Sie „beinhaltet“ aus, falls der Zahlungstext den Text beinhaltet.

z.B.: „amazon“ als Zahlungstext für das Konto 10001. Wählen Sie „beinhaltet“, werden alle Belege gebucht, die diesen Text beinhalten.



Magento Optionen



Allgemeine Einstellungen

* **Bundle Artikel ausschließen**

Verkaufen Sie z.B. Artikel „Set Schraubenzieher“, der aus 3 Schraubenziehern besteht und den Sie als Bundle-Artikel angelegt haben, so sollte in der Schnittstelle nur der Hauptartikel mit Preis ausgegeben werden.

- **Discount Description**

Hier wird zusätzlich die Beschreibung des Discounts von der Schnittstelle ausgegeben.

- **Rabatte auf die USt der Beleg-Positionen aufteilen**

Ihr Kunde kauft 2 Artikel.

1. Artikel 7% USt. 50,00 Euro

2. Artikel 19% USt. 50 Euro

Rabatt -10,00 Euro

In diesem Fall muss der Rabatt aufgeteilt werden:

1. Rabatt 7% USt. -5,00 Euro

2. Rabatt 19% USt. -5,00 Euro

Sprechen Sie dies bitte unbedingt mit Ihrem Steuerberater ab!

- **Bruttopreise in der Schnittstelle berechnen.**

Wenn die Berechnung der Steuer erst aus der Summe aller Nettopreise erfolgt, kann es zu Rundungsproblemen führen.

Dies wird durch diese Einstellung verbessert.

Magento Zusatzmodule

Da im Magento Shop Zusatzmodule im Allgemeinen neue Spalten in der Rechnungstabelle anlegen, müssen wir Zusatzmodule fest in die Schnittstelle integrieren. Einige Zusatzmodule haben wir bereits in die Schnittstelle integriert.

Falls Ihr Zusatzmodul nicht unterstützt wird fragen Sie uns bitte an.

Folgende Module werden zurzeit unterstützt:

- M2E Pro - eBay / Amazon / Rakuten Magento Integration
- BoostmyShop [Amazon]
- Affiliate Discount Modul
- Extension Payment Extra Charge
- Fooman Surcharge
- Nachnahme
- Geschenkgutscheine
- Geschenkgutscheine [Magento Gift Card]

M2E Pro

Hierbei handelt es sich um eine Multi-Channel-Lösung, bei der Sie Ihr eBay, Amazon und Rakuten Konto mit nur einem Modul einbinden können.

Kundennummer aus

Sie haben 3 Möglichkeiten, eine eindeutige ID für den Kunden festzulegen:

1. Die eindeutige ID im Magento,
2. Die Kundennummer, die im Kunden hinterlegt wird,
3. oder (siehe „Zusatzfelder“) ein beliebiges Attribut in den Kundendaten:


Tabellen Zusatzfelder

Kundennummer aus den Attributen:

Im Magento wird die Kundennummer in einem Zusatzattribut des Kunden abgespeichert.

Wenn Sie auf dieses Attribut zugreifen möchten, ragen Sie folgendes in das Feld ein.

Sie können natürlich auch auf eigene Attribute in den Kundensatmmdaten zugreifen.



The screenshot shows a web interface titled "Magento Attribute". Inside, there is a section labeled "Kundendaten". Within this section, there is a label "Kundennummer" followed by a text input field containing the value "customer_id".

Weiter zu: [Proxy Einstellungen](#)

Zurück zu: [Einstellungen allgemein](#)

Probleme bei der Datenübertragung

NGINX Web Server

Die Schnittstelle muss die Anfragen, z.B. welche Belege aus dem Shop übertragen werden sollen, an die PHP Datei „fibuxport.php“ übertragen.

Hierfür muss der Parameter

* client_header_buffer_size 4k;

in der Datei nginx.conf gesetzt werden.

Der Defaultwert beträgt 1k (1024 Zeichen) und ist für die Schnittstelle zu klein.

(Achten Sie bitte darauf, dass die Einstellungen auch vom Webserver übernommen werden.)

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=magento:setup&rev=1541417406>



Last update: **2018/11/05 12:30**