2025/10/18 12:57 1/7 Dreamrobot-Einstellungen



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten 2025/10/18 12:57 2/7 Dreamrobot-Einstellungen

Inhaltsverzeichnis


Dreamrobot-Einstellungen	3
Nachkommastellen	3
Anzahl der Belege pro API Call	3
Dreamrobot REST API Parameter	3
Access Token zurücksetzen	7

2025/10/18 12:57 3/7 Dreamrobot-Einstellungen



Dreamrobot-Einstellungen

(Diese finden Sie im Menü unter "Setup / Dreamrobot-Einstellungen")



Nachkommastellen

Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

Anzahl der Belege pro API Call

Hier können Sie die Anzahl der Belege festlegegen, die pro API-Call übertragen werden sollen.

Falls Sie einen langsame Internet-Verbindung haben, können Sie den Wert verkleinern.

Der Standard-Wert ist: 100

Minimal-Wert: 20 Maximal-Wert: 200

Dreamrobot REST API Parameter

Die Schnittstelle greift per API auf Ihre Dreamrobot Daten zu. Dafür müssen Sie einen Refresh-Token erzeugen.

Drücken Sie hierfür auf den Button "Refresh-Token erzeugen".


Es öffnet sich eine Login-Maske in Ihrem Internet-Explorer:

2025/10/18 12:57 4/7 Dreamrobot-Einstellungen



Geben Sie bitte an dieser Stelle Ihre Dreamrobot Login Daten eine und drücken Sie auf den "Login" Button. Sie erhalten daraufhin folgende Auswahl:

2025/10/18 12:57 5/7 Dreamrobot-Einstellungen



Wenn mehrere Portale gleichzeitig ausgelesen werden sollen, müssen Sie dies aktivieren:

2025/10/18 12:57 6/7 Dreamrobot-Einstellungen


Portal-Account		
Portal-Account übergreifende Anfragen	Diese Checkbox bitte setzen!	Soll jera Zugriff auf alle Portal-Accounts bekommen(z.B. um Aufträge aus allen Portalen einzulesen.)?
Portal-Accountfrei	~	Wählen Sie den Portalaccount für den jera Anfragen durchführen soll.
Lager(& Lister)		
Lesen		Lagerartikel abrufen.
Auftrag		
Lesen		Aufträge abrufen/exportieren (nur vom ausgewählten Portal-Account).
Schreiben		Aufträge anlegen.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit dem Button "Autorisieren". In der nächsten Maske erhalten Sie den Refresh-Token:

OAuth 2.0 - Authen	tifizierung		
Die Aktivierung war erfolgreich. Bitte tragen Sie den nachfolgenden Refresh-Token ohne Anführungszeichen in Ihrem Account bei "jera" ein.			
Refresh-Token: "b4655686	fe978ff170d1"		

Kopieren Sie den Refresh-Token (bitte ohne die Anführungszeichen) in die Schnittstelle.

Ihre Schnittstelle wird mit Ihrer Dreamrobot ID lizenziert. Diese wird Ihnen beim 1. Belegexport angezeigt.




Geben Sie diese ID bitte bei Ihrer Bestellung an. Sie wird in Ihre Lizenz eingetragen. Mit

dem Button können Sie die ID in die Zwischenablage kopieren und mit "STRG V" in z.B. eine Mail kopieren.

2025/10/18 12:57 7/7 Dreamrobot-Einstellungen

Falls Sie schon einmal den Refresh-Token angeforedert haben, können Sie diesen trotzdem erneuern. Sie erhalten aber auf der Dreamrobot Webseite folgende Maske:



Access Token zurücksetzen

Mit dem Refresh-Token wird eine Access-Token erzeugt. Falls Dieser nicht mehr gültig ist, können Sie mit diesem Button den Access-Token zurücksetzetn und es noch einmal probieren.

<u>Weiter zu: Proxy Einstellungen</u> <u>Zurück zu: Einstellungen allgemein</u>

From:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=dr:setup

Last update: 2020/10/22 15:54

