



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4

79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Anlegen der Rolle für den API-User

Um der Schnittstelle Zugriff auf die Daten in Plentymarkets zu gewähren, muss ein sogenannter API-User angelegt sein, welcher bestimmte Rechte benötigt. Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie die notwendigen Rechte vergeben.

Bitte wählen Sie sich im Backend von Plentymarkets ein. Dort wechseln Sie bitte, wie in Abbildung 1, dargestellt in den Bereich „Einrichtungen“. Im seitlichen Menü wählen Sie bitte den Menüpunkt „Rollen“ und vergeben über das „+“-Symbol eine neue Rolle (Abb. 1).




Abb. 1

Bitte vergeben Sie für die neue Rolle einen Namen für den API-User und aktivieren Sie die Berechtigungen wie in den Abbildungen 2 bis 7 dargestellt.

1.) Aktivieren Sie bitte die Checkboxen für „Waren“, „CRM“, „Aufträge“, „Daten“, „CMS“ und „Einrichtung“ (Abb. 2).




Abb. 2

2.) Aktivieren Sie bitte im Bereich „Verteilerlager“ alle Optionen (Abb. 3).




Abb. 3

3.) Aktivieren Sie bitte im Bereich „Sichtbare Auftragsstatus“ alle Optionen (Abb. 4).




Abb. 4

Hinweis: Indem Sie einen Eintrag aktivieren und dann die Tastenkombination „STRG + A“ drücken werden alle Einträge aktiviert und Sie müssen nicht alle Optionen einzeln aktivieren (Abb. 5).




Abb. 5

4.) Aktivieren Sie bitte alle Lager (Abb. 6).




Abb. 6

5.) Aktivieren Sie bitte alle Mandanten (Abb. 7).




Abb. 7

From: <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link: <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:benutzerrolle&rev=1721126247>

Last update: **2024/07/16 12:37**

