2025/10/23 01:00 1/4 Tricoma-Einstellungen



### Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten 2025/10/23 01:00 2/4 Tricoma-Einstellungen

# Inhaltsverzeichnis

| Tricoma-Einstellungen          | 3 |
|--------------------------------|---|
| Nachkommastellen               | 3 |
| Anzahl der Belege pro API Call | 3 |
| API Zugangsdaten               | 3 |
| REST API Token zurücksetzen    | 3 |

2025/10/23 01:00 3/4 Tricoma-Einstellungen

## Tricoma-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter "Setup / Tricoma-Einstellungen")



#### **Nachkommastellen**

Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

## Anzahl der Belege pro API Call

Hier können Sie die Anzahl der Belege festlegegen, die pro API-Call übertragen werden sollen. Falls Sie einen langsame Internet-Verbindung haben, können Sie den Wert verkleinern.

Der Standard-Wert ist: 100

Minimal-Wert: 20 Maximal-Wert: 200

## **API Zugangsdaten**

Die Schnittstelle greift per API auf Ihre Tricoma Daten zu. Dafür müssen Sie bei Tricoma API Zugangsdaten anfordern. Die Einstellungen zur API können Sie in Ihrem Tricoma unter Administration -> Einstellungen -> API vornehmen.´ Sie können dort die API deaktivieren, und ein Passwort für den Zugriff festlegen. Diesen Benutzer und das Passwort müssen Sie in der Schnittstelle eintragen.

#### **REST API Token zurücksetzen**

Die Schnittstelle erzeugt mit den Zugangsdaten einen Token. Dieser ist 1 Stunde gültig. Die Schnittstelle erneuert diesen Token auch erst nach einer Stunde.

Dieser Token kann hier zurückgesetzt werden, d.h. die Schnittstelle ermittelt sofort beim nächsten Zugriff einen neuen Token.

2025/10/23 01:00 4/4 Tricoma-Einstellungen

From:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera** GmbH

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=tricoma:setup&rev=1499324937

Last update: 2017/07/06 09:08

