2025/10/17 03:01 1/6 Vario Einstellungen



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

/ario Einstellungen	3
Belege	
Beleg Präfix	3
Nachkommatstellen	
Beleg-Nr. verändern	3
zusätzliche Optionen	4
Externe Belegnummer	4
Kundendaten	4
Kundennummer des Belegexports	4
Datev	5
Vario Firebird-Server und Datenbank Einstellungen	5

2025/10/17 03:01 3/6 Vario Einstellungen



Vario Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter "Setup / Vario-Einstellungen")

Belege

Belege			
Rechnungs-Prefix		Nachkommastellen für Preise	4
Gutschriften-Prefix		Beleg-Nr. ab Position	
Auftrags-Prefix	AU-	Alle Buchstaben aus der Be	eleg-Nr. entfernen
Nur gebuchte Be Alle Beleg-Positi Gutschriften mit Rundungsdiffere	onen anzeige positiven Vor	en (auch Menge = 0) zeichen buchen	
Die Externe Belegn	ummer ist im	Zusatzfeld gespeichert	

Beleg Präfix

Die Schnittstelle überträgt Rechnungen und Gutschriften. Um diese später im DATEV unterscheiden zu können, hinterlegen Sie hier bitte ein Präfix.

Damit wird z.B.: aus der Rechnung "123" im Datev "RE-123", aus der Gutschrift "123" die Gutschrift "GU-123", aus einem Auftrag "123" der Auftrag "AU-123".

Nachkommatstellen

Sie können einstellen, mit wie vielen Nachkommastellen die Preise übertragen werden sollen.

Diese Einstellung ist wichtig, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden. Lesen Sie hierzu auch: Belege und die Rundung

Beleg-Nr. verändern

Beleg-Nr. ab Position

Datev kann nur 12 Zeichen im Belegfeld 1 verarbeiten. Deshalb ist es unter Umständen nötig, die Rechnungsnummern zu verändern, bzw. zu verkürzen: Mit dieser Option kann z.B.: aus 2017-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

2025/10/17 03:01 4/6 Vario Einstellungen

Sonst würde Datev die letzte Ziffer abschneiden, d.h. es würde aus 2017-12345678 → 2017-1234567 und damit würden 10 gleiche Belegnummern erzeugt.

Alle Buchstaben aus der Beleg-Nr. entfernen
 Mit dieser Option kann z.B.: aus Rech-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

zusätzliche Optionen

* Nur gebuchte Belege exportieren

Sie können entweder alle in Vario vorhandene Belege exportieren oder nur die Belege, die in Vario auch verbucht sind.

Alle Beleg-Positionen anzeigen

Normalerweise werden Belegposition mit der Menge 0 nicht in der Schnittstelle angezeigt, Falls Sie auch diese Positionen sehen und kontrollieren möchten, können Sie dies mit dieser Option aktivieren.

- Gutschriften mit positivem Vorzeichen buchen
 Mit dieser Option drhen Sie das Vorzeichen der Gutschriften umdrehen.
- Rundungsdifferenzen ausbuchen

Treten bei Ihnen Rundungsdifferenzen auf, können Sie diese auch automatisch ausbuchen.

Gehen Sie mit dieser Option sorgsam um, fehlerhafte Belege werden so nicht mehr gefunden

Externe Belegnummer

Es ist nun möglich in den Beleg-Zusatzfeldern die externe Belegnummer zu speichern. Die Schnittstelle berücksichtigt diese bei der Zuordnung der Zahlungen. Wenn Sie über eine eigene Schnittstelle Belege importieren, kann es sein, dass Sie diese manuell nachtragen und anpassen müssen.

Kundendaten

Kundennummer des Beleg-Exports	
aus der Rechnung	aus dem Kunden

Kundennummer des Belegexports

Die Kundennummer wird in Vario an zwei Stellen abgelegt.

- 1. Im Kundenstamm
- 2. Im Auftrag

Normalerweise sind beide Kundennummern identisch. Es ist jedoch möglich, nachträglich die Kundennummer im Kundenstamm zu ändern. Hier können Sie entscheiden, welche

2025/10/17 03:01 5/6 Vario Einstellungen

Kundennummer die Schnittstelle für den Export berücksichtigen soll.

Datev



Kundennamen des Belegs nicht an Datev übergeben

Noramlerweise trägt die Schnittstelle den Namen des Kunden im Buchungstext der Erlösbuchung ein.

Dies können Sie hier unterdrücken.

 Alle Buchstaben aus der Kundennummer entfernen Damit wird aus KN123456 → 123456


Vario Firebird-Server und Datenbank Einstellungen

Für die Verbindung zu Ihrer Vario Datenbank benötigt die Schnittstelle drei Angaben:


- Ort der Datenbank
- Port über den Zugriffen werden soll
- Benutzernamen
- Passwort
- Role
- Version des Firebird Servers (in der Regel 3.x)

Wenn Sie keinen Veränderungen an dem Benutzern und Passwörtern vorgenommen haben, lauten diese:

Benutzer: ODBC Passwort: odbc Role: VF_USER_RO



In der neusten Version von Vario müssen Sie den ODBC Benutzer zuerst aktivieren. Beachten Sie bitte, dass dies Änderung erst aktiv wird, wenn der Server neu gestartet wurde. 2025/10/17 03:01 6/6 Vario Einstellungen



Weiter zu: Fibu Einstellungen

Zurück zu: Installation

From:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=vario2datev:setup:vario



