



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

**Vario Einstellungen**

**Belege**

Beleg Präfix

Nachkommatstellen

Beleg-Nr. verändern

zusätzliche Optionen

Externe Belegnummer

**Kundendaten**

Kundennummer des Belegexports

**Datev**

**Vario Firebird-Server und Datenbank Einstellungen**

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

# Vario Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Vario-Einstellungen“)

## Belege

| Belege                                                                   |                                  |                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rechnungs-Prefix                                                         | <input type="text"/>             | Nachkommastellen für Preise                                          | <input type="text" value="4"/> |
| Gutschriften-Prefix                                                      | <input type="text"/>             | Beleg-Nr. ab Position                                                | <input type="text"/>           |
| Auftrags-Prefix                                                          | <input type="text" value="AU-"/> | <input type="checkbox"/> Alle Buchstaben aus der Beleg-Nr. entfernen |                                |
| <input type="checkbox"/> Nur gebuchte Belege exportieren                 |                                  |                                                                      |                                |
| <input type="checkbox"/> Alle Beleg-Positionen anzeigen (auch Menge = 0) |                                  |                                                                      |                                |
| <input type="checkbox"/> Gutschriften mit positiven Vorzeichen buchen    |                                  |                                                                      |                                |
| <input type="checkbox"/> Rundungsdifferenzen ausbuchen                   |                                  |                                                                      |                                |
| Die Externe Belegnummer ist im Zusatzfeld gespeichert                    |                                  | <input type="text"/>                                                 |                                |

## Beleg Präfix

Die Schnittstelle überträgt Rechnungen und Gutschriften. Um diese später im DATEV unterscheiden zu können, hinterlegen Sie hier bitte ein Präfix.

Damit wird z.B.: aus der Rechnung „123“ im Datev „RE-123“,  
aus der Gutschrift „123“ die Gutschrift „GU-123“,  
aus einem Auftrag „123“ der Auftrag „AU-123“.

## Nachkommastellen

Sie können einstellen, mit wie vielen Nachkommastellen die Preise übertragen werden sollen.

Diese Einstellung ist wichtig, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden.  
Lesen Sie hierzu auch: [Belege und die Rundung](#)

## Beleg-Nr. verändern

- **Beleg-Nr. ab Position**

Datev kann nur 12 Zeichen im Belegfeld 1 verarbeiten. Deshalb ist es unter Umständen nötig, die Rechnungsnummern zu verändern, bzw. zu verkürzen:

Mit dieser Option kann z.B.: aus 2017-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

Sonst würde Datev die letzte Ziffer abschneiden, d.h. es würde aus 2017-12345678 →

2017-1234567 und damit würden 10 gleiche Belegnummern erzeugt.

- **Alle Buchstaben aus der Beleg-Nr. entfernen**

Mit dieser Option kann z.B.: aus Rech-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

## zusätzliche Optionen

- **Nur gebuchte Belege exportieren**

Sie können entweder alle in Vario vorhandene Belege exportieren oder nur die Belege, die in Vario auch verbucht sind.

- **Alle Beleg-Positionen anzeigen**

Normalerweise werden Belegposition mit der Menge 0 nicht in der Schnittstelle angezeigt, Falls Sie auch diese Positionen sehen und kontrollieren möchten, können Sie dies mit dieser Option aktivieren.

- **Gutschriften mit positivem Vorzeichen buchen**

Mit dieser Option drhen Sie das Vorzeichen der Gutschriften umdrehen.

- **Rundungsdifferenzen ausbuchen**


Treten bei Ihnen Rundungsdifferenzen auf, können Sie diese auch automatisch ausbuchen.

**Gehen Sie mit dieser Option sorgsam um, fehlerhafte Belege werden so nicht mehr gefunden**

## Externe Belegnummer

Es ist nun möglich in den Beleg-Zusatzfeldern die externe Belegnummer zu speichern. Die Schnittstelle berücksichtigt diese bei der Zuordnung der Zahlungen. Wenn Sie über eine eigene Schnittstelle Belege importieren, kann es sein,

## Kundendaten



Kundennummer des Beleg-Exports

☒ aus der Rechnung ☐ aus dem Kunden

## Kundennummer des Belegexports

Die Kundennummer wird in Vario an zwei Stellen abgelegt.

1. Im Kundenstamm
2. Im Auftrag

Normalerweise sind beide Kundennummern identisch. Es ist jedoch möglich, nachträglich die Kundennummer im Kundenstamm zu ändern. Hier können Sie entscheiden, welche Kundennummer die Schnittstelle für den Export berücksichtigen soll.

## Datev

**Datev**  
Beleg-Parameter  
☐ Kundennamen des Belegs nicht an Datev übertragen  
☐ Alle Buchstaben aus dem Kundennummernfeld entfernen

- **Kundennamen des Belegs nicht an Datev übergeben**  
Normalerweise trägt die Schnittstelle den Namen des Kunden im Buchungstext der Erlösbuchung ein.  
Dies können Sie hier unterdrücken.
- **Alle Buchstaben aus der Kundennummer entfernen**  
Damit wird aus KN123456 → 123456

## Vario Firebird-Server und Datenbank Einstellungen

Für die Verbindung zu Ihrer Vario Datenbank benötigt die Schnittstelle drei Angaben:

- Ort der Datenbank
- Benutzernamen
- Passwort

Wenn Sie keine Veränderungen an dem Benutzern und Passwörtern vorgenommen haben, lauten diese:

Benutzer: ODBC

Passwort: odbc

**Datenbank-Verbindung**  
Server Name: D:\FibuSchnittstelle\Vario\...db\VARIO8.FDB  
Port: 3050  
Benutzer: ODBC  
Passwort: \*\*\*\*  
Role: VF\_USER\_RO  
Vario-Default Werte für Benutzer und Passwort setzen  
Verbindung prüfen  
Firebird Datenbank Version: ☐ 2.0 ☐ 2.1 ☐ 2.5 ☒ 3.0

From:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=vario2datev:setup:vario&rev=1499071544>

Last update: **2017/07/03 10:45**

