

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Vario Einstellungen

Belege

Beleg Präfix

Nachkommatstellen

Beleg-Nr. verändern

zusätzliche Optionen

Externe Belegnummer

Kundendaten

Kundennummer des Belegexports

Datev

Vario Firebird-Server und Datenbank Einstellungen

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5



Vario Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Vario-Einstellungen“)

Belege

Belege

Rechnungs-Prefix Nachkommastellen für Preise

Gutschriften-Prefix Beleg-Nr. ab Position

Auftrags-Prefix ☐ Alle Buchstaben aus der Beleg-Nr. entfernen

☐ Nur gebuchte Belege exportieren

☐ Alle Beleg-Positionen anzeigen (auch Menge = 0)

☐ Gutschriften mit positiven Vorzeichen buchen

☐ Rundungsdifferenzen ausbuchen

Die Externe Belegnummer ist im Zusatzfeld gespeichert

Beleg Präfix

Die Schnittstelle überträgt Rechnungen und Gutschriften. Um diese später im DATEV unterscheiden zu können, hinterlegen Sie hier bitte ein Präfix.

Damit wird z.B.: aus der Rechnung „123“ im Datev „RE-123“,
aus der Gutschrift „123“ die Gutschrift „GU-123“,
aus einem Auftrag „123“ der Auftrag „AU-123“.

Nachkommastellen

Sie können einstellen, mit wie vielen Nachkommastellen die Preise übertragen werden sollen.

Diese Einstellung ist wichtig, um Rundungsdifferenzen zu vermeiden.
Lesen Sie hierzu auch: [Belege und die Rundung](#)

Beleg-Nr. verändern

- **Beleg-Nr. ab Position**

Datev kann nur 12 Zeichen im Belegfeld 1 verarbeiten. Deshalb ist es unter Umständen nötig, die Rechnungsnummern zu verändern, bzw. zu verkürzen:
Mit dieser Option kann z.B.: aus 2017-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

Sonst würde Datev die letzte Ziffer abschneiden, d.h. es würde aus 2017-12345678 → 2017-1234567 und damit würden 10 gleiche Belegnummern erzeugt.

- **Alle Buchstaben aus der Beleg-Nr. entfernen**

Mit dieser Option kann z.B.: aus Rech-12345678 → die Belegnummer 12345678 werden.

zusätzliche Optionen

* Nur gebuchte Belege exportieren

Sie können entweder alle in Vario vorhandene Belege exportieren oder nur die Belege, die in Vario auch verbucht sind.

- **Alle Beleg-Positionen anzeigen**

Normalerweise werden Belegposition mit der Menge 0 nicht in der Schnittstelle angezeigt, Falls Sie auch diese Positionen sehen und kontrollieren möchten, können Sie dies mit dieser Option aktivieren.

- **Gutschriften mit positivem Vorzeichen buchen**

Mit dieser Option drhen Sie das Vorzeichen der Gutschriften umdrehen.

- **Rundungsdifferenzen ausbuchen**

Treten bei Ihnen Rundungsdifferenzen auf, können Sie diese auch automatisch ausbuchen.

Gehen Sie mit dieser Option sorgsam um, fehlerhafte Belege werden so nicht mehr gefunden

Externe Belegnummer

Es ist nun möglich in den Beleg-Zusatzfeldern die externe Belegnummer zu speichern. Die Schnittstelle berücksichtigt diese bei der Zuordnung der Zahlungen. Wenn Sie über eine eigene Schnittstelle Belege importieren, kann es sein, dass Sie diese manuell nachtragen und anpassen müssen.

Kundendaten

Kundennummer des Beleg-Exports

☒ aus der Rechnung ☐ aus dem Kunden

Kundennummer des Belegexports

Die Kundennummer wird in Vario an zwei Stellen abgelegt.

1. Im Kundenstamm
2. Im Auftrag

Normalerweise sind beide Kundennummern identisch. Es ist jedoch möglich, nachträglich die Kundennummer im Kundenstamm zu ändern. Hier können Sie entscheiden, welche

Kundennummer die Schnittstelle für den Export berücksichtigen soll.

Datev



- **Kundennamen des Belegs nicht an Datev übergeben**
Normalerweise trägt die Schnittstelle den Namen des Kunden im Buchungstext der Erlösbuchung ein.
Dies können Sie hier unterdrücken.
- **Alle Buchstaben aus der Kundennummer entfernen**
Damit wird aus KN123456 → 123456

Vario Firebird-Server und Datenbank Einstellungen

Für die Verbindung zu Ihrer Vario Datenbank benötigt die Schnittstelle drei Angaben:


- Ort der Datenbank
- Port über den Zugriffen werden soll
- Benutzernamen
- Passwort
- Role
- Version des Firebird Servers (in der Regel 3.x)

Wenn Sie keinen Veränderungen an dem Benutzern und Passwörtern vorgenommen haben, lauten diese:

Benutzer: ODBC

Passwort: odbc

Role: VF_USER_RO



In der neusten Version von Vario müssen Sie den ODBC Benutzer zuerst aktivieren.
Beachten Sie bitte, dass dies Änderung erst aktiv wird, wenn der Server neu gestartet wurde.

Parameter verwalten

Adressen

Freie Felder

Druck

Dashboard

Artikel

Belegarten

Bestellungen

Offene Posten

Fakturierung

Fibu-Schnittstellen

Webshops

Schriftverkehr

Datenbank

Aufgaben

Finanzen

Verträge

Druckerzuordnung

Anzeige

Sounds

Mailing (PHOUSE)

IT-Scope / EGIS

>>> Sicherheit

Sonstiges

Sicherheit

☐ muss mindestens eine Zahl enthalten

☐ darf nicht den eigenen Namen enthalten

☐ muss mindestens einen Groß- und Kleinbuchstaben enthalten

Passwortlänge muss mindestens 12 Zeichen enthalten

Benutzerpasswort - Sicherheit

Das Benutzerpasswort

☐ muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten

☐ muss mindestens eine Zahl enthalten

☐ darf nicht den eigenen Namen enthalten

☐ muss mindestens einen Groß- und Kleinbuchstaben enthalten

Passwortlänge muss mindestens 12 Zeichen enthalten

Sonstiges

☐ Anmeldung über Domäne erzwingen

☒ ODBC-Benutzer aktivieren (Änderung wirkt sich erst nach einem Neustart aus)

☐ Kundens Schreibzugriff aktivieren (Separates Kennwort über VARID-Support erhältlich; Neustart erforderlich)

Verschlüsselte Felder

Tabellen

AAT (Artikel - Ausländische Texte)

Felder

ARTIKELBEZEICHNUNG I

Feld hinzufügen

Feld löschen

Speichern

Abbrechen

Hilfe

Weiter zu: [Fibu Einstellungen](#)

Zurück zu: [Installation](#)

From:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=vario2datev:setup:vario&rev=1680783553>

Last update: **2023/04/06 14:19**

