



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

Einstellung der Belegfelder .....

1

`{billbee}`


## Einstellung der Belegfelder

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Fibu / Belegfelder„)

### Belegfelder

(Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / Belegfelder VK)

Hier können Sie den Inhalt der Belegfelder für den Verkauf festlegen.

 **Belegfelder Verkauf**

Belegfelder		
<b>Normale Rechnung</b>		
<b>Belegfeld 1</b> <input checked="" type="radio"/> Rechnungs-Nr. <input type="radio"/> Auftrags-Nr. <input type="radio"/> Kunden-Nr. <input type="radio"/> Internet Bestell-Nr.	<b>Belegfeld 2</b> <input checked="" type="radio"/> kein Eintrag <input type="radio"/> Rechnungs-Nr. <input type="radio"/> Auftrags-Nr. <input type="radio"/> Kunden-Nr. <input type="radio"/> Zahlungsziel <input type="radio"/> Internet Bestell-Nr.	<b>Zusätzlich in den Kundennamen einsteuern (XML)</b> <input checked="" type="radio"/> kein Eintrag <input type="radio"/> Rechnungs-Nr. <input type="radio"/> Auftrags-Nr. <input type="radio"/> Kunden-Nr. <input type="radio"/> Internet Bestell-Nr. <input type="radio"/> Ursprg der Lieferung. <input type="checkbox"/> Zahlungsinformation in den Belegtext
<b>Gutschrift</b>		
<b>Belegfeld 1</b> <input checked="" type="radio"/> Gutschrift-Nr. <input type="radio"/> Rechnungs-Nr. <input type="radio"/> Auftrags-Nr. <input type="radio"/> Kunden-Nr.	<b>Belegfeld 2</b> <input checked="" type="radio"/> kein Eintrag <input type="radio"/> Gutschrift-Nr. <input type="radio"/> Rechnungs-Nr. <input type="radio"/> Auftrags-Nr. <input type="radio"/> Kunden-Nr.	<b>Zusätzlich in den Belegtext einsteuern (nur Beleg)</b> <input checked="" type="radio"/> kein Eintrag <input type="radio"/> Gutschrift-Nr. <input type="radio"/> Rechnungs-Nr. <input type="radio"/> Auftrags-Nr. <input type="radio"/> Kunden-Nr.

### Rechnungen:

Legen Sie bitte hier den Inhalt der Belegfelder 1 und 2 fest. Erwartet Ihr DATEV-Mandant im Belegfeld 2 das Zahlungsziel, sollten Sie nur „kein Eintrag,, oder „Zahlungsziel“ für das Belegfeld 2 wählen. Das Zahlungsziel wird nur dann übergeben, wenn auch ein Zahlungsziel in Tagen in der JTL-Warenwirtschaft hinterlegt ist. Das Zahlungsziel wird in Form eines Datums an DATEV übergeben. Es errechnet sich aus dem Belegdatum + Zahlungsziel. Zusammen mit der Übertragung der Bankdaten, können Sie den Bankeinzug der Rechnungen im DATEV durchführen. Außerdem können Sie verschiedene zusätzliche Informationen in den Belegtext einsteuern. Setzen Sie hierzu den Radiobutton auf den gewünschten Wert.

### Gutschriften:

Legen Sie bitte hier den Inhalt der Belegfelder 1 und 2 fest. Außerdem können Sie verschiedene zusätzliche Informationen in den Belegtext einsteuern. Setzen Sie hierzu den Radiobutton auf den gewünschten Wert.


**Weiter zu: [EU-Länder und Fremdwährungen](#)**

**Zurück zu: [Sachkonten](#)**

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=billbee:setup:belegfelder&rev=1581080655> 

Last update: **2020/02/07 14:04**