



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

DATEV Einstellungen	3
DATEV-Postversand-Datei	3
DATEV-Postversand-Parameter	3

DATEV Einstellungen

Finden Sie im Menü unter „Setup / DATEV-Einstellungen /DATEV-Vorlauf-Parameter“

DATEV-Postversand-Datei

Hier tragen Sie bitte den Pfad ein, unter welchem die Postversanddatei abgelegt werden soll.



DATEV-Postversand-Parameter



Beraternummer: Die Beraternummer Ihres Steuerberaters wird von der Firma DATEV individuell für Ihren Steuerberater vergeben.

Sie können diese Nummer bei Ihrem Steuerberater erfragen. Die Nummer hat maximal 7 Stellen

Mandantennummer: Die Mandantennummer vergibt Ihr Steuerberater selbst. Sie können diese Nummer bei Ihrem Steuerberater erfragen. Die Nummer hat maximal 7 Stellen.

Postversanddatei: Sie können die Postversanddatei mit einem Passwort versehen. Dieses Passwort müssen Sie unbedingt Ihrem Steuerberater mitteilen.

Nur dann kann Ihr Steuerberater die Postversanddatei einlesen. Das Passwort schützt Ihre Daten vor dem Zugriff unbefugter Personen.

Es sind bis zu 4 Buchstaben und Zahlen zulässig, jedoch keine Sonderzeichen.

Passwort: Sie können die Postversanddatei mit einem Passwort versehen. Sie müssen dieses Passwort unbedingt ihrem Steuerberater mitteilen.

Nur dann kann Ihr Steuerberater die Postversanddatei einlesen. Dieses Passwort schützt ihre Daten vor dem Zugriff unbefugter Personen.

Es sind bis zu 4 Buchstaben und Zahlen zulässig, jedoch keine Sonderzeichen.

Self-Format-Kennzeichen: Das Self-Format-Kennzeichen dient dazu festzulegen wie viele Stellen Ihre Sachkonten und Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) im DATEV haben. Hierbei würde das Format 1,4,4 bedeuten, dass Ihnen vierstellige Sachkonten und fünfstellige Personenkonten im Kontenrahmen zur Verfügung stehen. Entsprechend würde das Format 1,5,5 fünfstellige Sachkonten und sechsstellige Personenkonten bedeuten.

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:datev-einstellungen&rev=1403104066>

Last update: **2014/06/18 17:07**

