



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Kassen Einstellungen	3
<i>JTL-POS Kassen Einstellungen</i>	3
JTL Payment Konto Zuordnung	3
<i>LS-POS Kassen Einstellungen</i>	4



Kassen Einstellungen

(Finden Sie unter Setup / Zahlungen / Kasse)

JTL-POS Kassen Einstellungen


In den Einstellungen für die JTL-Pos können Sie ein Default-Konto für die Kasse festlegen.

Mit der Checkbox können Sie festlegen, ob Buchungen, falls es möglich ist, kumuliert werden sollen.

JTL Payment Konto Zuordnung

Sie können die Payment Konten, die Sie bereits in der JTL-Wawi hinterlegt haben, auslesen.

Dafür klicken Sie auf den grünen Button  an der Tabelle „JTL Payment Konto Zuordnung“.



Kassen Einstellungen

Einstellungen

Default Fibu Konto der Kasse: 1000

☒ Buchungen, wenn möglich, kumulieren

JTL Payment Konto Zuordnung

ID	Payment	Konto
1	Bar	1001
7	EC Karte	1007
6	EC Karte Manuell	1006
4	Kreditkarte	1004
3	Scheck	1003
5	eBay Rechnungskauf	1005
2	Überweisung	1002

Änderungen speichern | Änderungen verwerfen | Benötigen Sie Hilfe?

Sie können in der JTL-Wawi für die Zahlungsarten direkt Konten hinterlegen, auf die die Schnittstelle zugreifen kann.

Diese Einstellung finden Sie in der **JTL-Warenwirtschaft** unter Zahlungen / Zahlungsarten → vereinfachtes Buchungskonto (veraltet).

Hinterlegen Sie hier das entsprechende Konto.

JTL Zahlungen

Zahlungsarten anlegen
Hier legen Sie Ihre Zahlungsarten und die zugehörigen Texte für den Rechnungsdruck an. » [Dokumentation](#)

Zahlungsarten

- Name
- Bankeinzug
- Bar
- eBay Managed Payments
- eBay Rechnungsbau
- Factoring
- Kreditkarte
- Scheck
- Überweisung

Optionen

eBay-Zahlungsart: - Keine -

☐ Lastschriftverfahren (Bankverbindung wird in DTAUS exportiert)

☐ Auslieferung vor Zahlungseingang möglich ☐ Aktiviert für Mahnwesen

Vereinfachtes Buchungskonto (veraltet): 1234 Priorität: 0

Skontoeinstellungen

Wert in Prozent: 0,00

Gültigkeit in Tagen: 0

Drucktexte

Für Sprache: Deutsch

Name: Bankeinzug

Rechnungsdruck vor Zahlungseingang (veraltet) | Rechnungsdruck nach Zahlungseingang (veraltet)

1

Variablen

- Vorgang
- Datum
- Firma
- Globale Texte
- Tabulator
- Verzeichnisse
- Vorgabe

Buttons: Anlegen, Löschen, Rohdaten, Vorschau (Text), Vorschau (Browser), Speichern, Abbrechen

LS-POS Kassen Einstellungen

Innerhalb der Schnittstelle finden Sie im Menü bei LS Pos im Setup die Einstellungen für die LS Pos-Kasse (vgl. Abb. 1).

Abb. 1

Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit die Konten für eine oder mehrere Kassen zu hinterlegen.

Mit dem Button  können Sie die Kassen aus der JTL Datenbank auslesen.

- **Name der Kasse**

Dieser Name wird aus der Datenbank ausgelesen, kann aber auch verändert werden.

- **Fibu Konto der Kasse**

Hinterlegen Sie hier das Konto der Kasse.

- **Kassenbestand buchen**

Die Kassenbestände werden am Anfang den Tages in die Kasse und am Ende des Tages wieder aus der Kasse gebucht.

- **Transfer / Bank (z.B. Kreditkarte)**

Werden (Kredit-)kartenzahlungen über die Kasse entgegengenommen, werden diese über ein Transferkonto wieder aus der Kasse ausgebucht.

- **Entnahme an die Bank**

Konto der Bank, auf welche die Entnahme gebucht wird.

- **(Ausgabe ohne BON)**

Konto für Auszahlungen, welche ohne entsprechenden Beleg getätigt werden.

- **(Einnahme ohne BON)**

Konto für Einzahlungen, welche ohne entsprechenden Beleg getätigt werden.

- **Default Gegenkonto**

Wird von der Schnittstelle kein Debitor oder auch kein Konto in der LS-POS gefunden, wird die Zahlung auf diesem Default-Konto gebucht.

Außerdem können Sie durch setzen des Radiobuttons festlegen, wie Sie buchen:

- **Debitor**

Die Kassenzahlungen werden gegen den Debitor gebucht.

- **Direkt auf Erlöskonten der LS Pos buchen**

Die Kassenzahlungen werden auf die in der LS Pos-Kasse hinterlegten Erlöskonten gebucht.

- **Direkt auf Erlöskonten der Schnittstelle buchen**

Die Kassenzahlungen werden auf die in der Schnittstelle hinterlegten Erlöskonten gebucht.

WICHTIG: Um sicher zu stellen, dass durch das Auslesen der Verkaufsbelege keine zusätzliche Buchung über den Debitoren erzeugt wird, müssen bei der Wahl dieser Option, die entsprechenden Belege aus dem Export gefiltert werden. Nutzen Sie hierfür bitte den LS-Pos-Payment-Filter.

Es können die Plattformen hinterlegt werden, welche aus dem Export gefiltert werden sollen. Sie finden den Filter im Menü unter dem Button Setup in den JTL-Einstellungen (vgl. Abb. 2).




Abb. 2

From:
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=jtl:pos:einstellungen&rev=1583235559>

Last update: **2020/03/03 12:39**

