



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

***Dreamrobot-Einstellungen*** .....

Nachkommastellen .....

Anzahl der Belege pro API Call .....

API Zugangsdaten .....

REST API Token zurücksetzen .....

1

1


1

1

4

# Dreamrobot-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Dreamrobot-Einstellungen“)



## Nachkommastellen

Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

## Anzahl der Belege pro API Call

Hier können Sie die Anzahl der Belege festlegen, die pro API-Call übertragen werden sollen. Falls Sie eine langsame Internet-Verbindung haben, können Sie den Wert verkleinern.

Der Standard-Wert ist: 100

Minimal-Wert: 20


Maximal-Wert: 200

## API Zugangsdaten

Die Schnittstelle greift per API auf Ihre Dreamrobot Daten zu. Dafür müssen Sie einen Refresh-Token erzeugen.

Drücken Sie hierfür auf den Button „Refresh-Token erzeugen“.

Es öffnet sich eine Login-Maske in Ihrem Internet-Explorer:



OAuth 2.0 - Authentifizierung

Möchten Sie **jera** autorisieren, um Anfragen auf Ihren DR-Account auszuführen?  
Damit würden Sie **jera** autorisieren, z.B. Aufträge anzulegen, einzulesen oder zu löschen.

Dazu geben Sie bitte einmalig Ihre DreamRobot Zugangsdaten ein und klicken auf "Login",  
um anschließend auf der nächsten Seite die Berechtigungen für **jera** zu verwalten.  
Ihr erster DR-Benutzer kann die Erlaubnis dann immernoch zurückziehen:

DreamRobot-Username:

DreamRobot-Passwort:

Geben Sie bitte an dieser Stelle Ihre Dreamrobot Login Daten ein und drücken Sie auf den „Login“ Button.

Sie erhalten daraufhin folgende Auswahl:

Hallo Benutzer Seidel,

Im Nachfolgenden finden Sie eine Tabelle mit Berechtigungen, die von **jera** angefragt werden (die mit gesetztem Haken werden angefragt).

Wenn Sie möchten, können Sie diese Berechtigungen über die Checkboxes anpassen, indem Sie einfach weitere Haken setzen oder gesetzte Haken entfernen.

Wenn Sie Haken entfernen, sollten Sie beachten, dass **jera** möglicherweise nicht korrekt arbeiten kann.

Berechtigung	Wert	Hinweise
<b>Allgemein</b>		
Tarif	Development 500 0,00€	Der Tarif beinhaltet den Preis und die Anzahl der täglichen Anfragen.
<b>Portal-Account</b>		
Portal-Account übergreifende Anfragen	<input type="checkbox"/>	Soll <b>jera</b> Zugriff auf alle Portal-Accounts bekommen (z.B. um Aufträge aus allen Portalen einzulesen.)?
Portal-Account	joh... <input type="button" value="v"/>	Wählen Sie den Standard-Portalaccount für den <b>jera</b> Anfragen durchführen soll, wenn keine expliziten Angaben zum Portal-Account gemacht wurden, aber ein Portal-Account benötigt wird.
<b>Lager(&amp; Lister)</b>		
Lesen	<input type="checkbox"/>	Lagerartikel abrufen.
<b>Auftrag</b>		
Lesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufträge abrufen/exportieren (nur vom ausgewählten Portal-Account)
Schreiben	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufträge anlegen

Wenn Sie mit der aktuellen Auswahl einverstanden sind, bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf "Autorisieren", dass Sie **jera** autorisieren, angehaltene Aktionen in Ihrem Account für Sie durchzuführen.

**Autorisieren**

**Nicht autorisieren**

Bestätigen Sie die Einstellungen mit dem Button „Autorisieren“.  
In der nächsten Maske erhalten Sie den Refresh-Token:

### OAuth 2.0 - Authentifizierung

Die Aktivierung war erfolgreich. Bitte tragen Sie den nachfolgenden Refresh-Token ohne Anführungszeichen in Ihrem Account bei "jera" ein.

Refresh-Token: "b4655686...fe978ff170d1"

Kopieren Sie den Refresh-Token (bitte ohne die Anführungszeichen) in die Schnittstelle.

Ihre Schnittstelle wird mit Ihrer Dreamrobot ID lizenziert. Diese wird Ihnen beim 1. Belegexport angezeigt.

## REST API Token zurücksetzen

Die Schnittstelle erzeugt mit den Zugangsdaten einen Token. Dieser ist 1 Stunde gültig. Die Schnittstelle erneuert diesen Token auch erst nach einer Stunde.

Dieser Token kann hier zurückgesetzt werden, d.h. die Schnittstelle ermittelt sofort beim nächsten Zugriff einen neuen Token.

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=dr:setup&rev=1505897368>



Last update: **2017/09/20 10:49**